

フラワーコースター Crochet Flower Coaster



- **糸と用具**：合太程度の糸、または中細～合細の糸を2本どりで使用も可。
かぎ針 5/0 ～ 6/0 号、とじ針、はさみ
- **出来上がりサイズ**：直径 10 cm 程度
- **注**：
 - ・ コースターは、しっかりした糸を使って、ややかために編みます。編地がゆるい場合は、かぎ針のサイズを小さくするか、太めの糸を使ってください。
 - ・ 少量でできるので、余り糸を活用できます。
 - ・ ページの最後にチャートがありますので参考にしてください。

- **用語**：
 - スキップ＝編まずに飛ばす。
 - 束にすくう＝鎖の下の空間に針を入れて鎖を丸ごとすくう。
 - 輪の作り目＝かぎ針編みの「輪の作り目」でWeb検索して下さい。





● 編み方 :

「輪の作り目」から編み始めます。写真は中央が厚くならないように輪を1重にしてありますが、2重でもかまいません。

1 段目 : 鎖 3 目 (長編み 1 目としてカウント) 、 輪の中に長編み 11 目を編み、糸端を引いて輪を締めます。



編み始めの鎖 3 目の一番上に引き抜き、輪にします。

合計で
長編み 12 目



2 段目 : 鎖 3 目 (長編み 1 目としてカウント) 、
立ち上がりの根元の鎖に長編み 1 目を編みます。

(次の長編み 1 目に長編み 2 目) を輪の
最後まで繰り返します。
立ち上がりの鎖 3 目の一番上に引き抜きます。

合計で長編み 24 目





3 段目 : 鎖 1 目 (カウントしない)、立ち上がりの根元の目に細編み 1 目を編みます。
(鎖 3 目、長編み 1 目をスキップ、次の長編みに細編み 1 目) を輪の
最後から 2 つめの長編み
まで繰り返します。



鎖 3 目、長編み 1 目をスキップ、
段の編み始めの鎖 1 目をスキップして、
次の細編みに引き抜きます。



合計で鎖 3 目×12、細編み 12 目

4 段目 : 次の鎖 3 目をすくって引き抜き編み 1 目、鎖 3 目 (長編み 1 目としてカウ
ント)、同じ鎖 3 目を束にすくって { 長編み 1 目、鎖 1 目、長編み 2 目 } を
編みます。

(= シェル編み 1 模様)



次の鎖 3 目を束にすくって
{ 長編み 2 目、鎖 1 目、長編み 2 目 } を
輪の最後の鎖 3 目まで繰り返します。
立ち上がりの鎖 3 目の一番上に引き抜きます。

シェル編み=長編み 2 目 + 鎖 1 + 長編み 2 目
合計でシェル編みを 12 模様





5 段目 : 鎖 2 目、長編み 1 目をスキップ、次の鎖 1 目を束にすくって長編み 3 目、鎖 1 目、長編み 1 目をスキップ、次の長編み 2 目に細編み 2 目一度、



(鎖 1 目、長編み 1 目をスキップ、次の鎖 1 目を束にすくって長編み 3 目、鎖 1 目、長編み 1 目をスキップ、次の長編み 2 目に細編み 2 目一度) を輪の最後まで繰り返します。



最後の細編み 2 目一度は、最後の長編みと編み始めの最初の鎖 1 に編みます。



糸を切り、糸始末をします。


合計で長編み 36 目、
鎖 1 目×24、細編み 2 目一度×12

仕上げにスチームアイロンをかけると編地が整います。(糸がアイロン可の場合)





✿ チャート :



©Aug.25,2021 Neko.Sakura